Blackjack grundstrategi

Gäller 4 till 8 lekar, dealern stannar på mjuk 17 (S17), dubbling på två valfria kort, dubbling efter delning tillåten, sen surrender och peek-regel. Bygger på Wizard of Odds strategi för de reglerna. Läs din hand i vänsterkolumnen och dealerns öppna kort överst.

Ta kort | Stanna | Dubbla | Dela | Ge upp (surrender)

Hårda summor

Din hand	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ess
8 eller lägre	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
9	Ta kort	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
10	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort
11	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort
12	Ta kort	Ta kort	Stanna	Stanna	Stanna	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
13	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
14	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
15	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ge upp	Ta kort
16	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Ta kort	Ta kort	Ge upp	Ge upp	Ge upp
17 eller högre	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna

Mjuka summor (ess som räknas som 11)

Din hand	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ess
Ess + 2	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
Ess + 3	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
Ess + 4	Ta kort	Ta kort	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
Ess + 5	Ta kort	Ta kort	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
Ess + 6	Ta kort	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
Ess + 7	Stanna	Dubbla*	Dubbla*	Dubbla*	Dubbla*	Stanna	Stanna	Ta kort	Ta kort	Ta kort
Ess + 8	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna
Ess + 9	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna

Par

Ditt par	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ess
Ess och ess	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela
2 och 2	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
3 och 3	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
4 och 4	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Dela	Dela	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
5 och 5	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Dubbla	Ta kort	Ta kort
6 och 6	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
7 och 7	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Ta kort	Ta kort	Ta kort	Ta kort
8 och 8	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela
9 och 9	Dela	Dela	Dela	Dela	Dela	Stanna	Dela	Dela	Stanna	Stanna
Två tiokort	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna	Stanna

- **Dubbla:** får du inte dubbla, till exempel när handen redan har tre kort, tar du kort. **Dubbla*:** får du inte dubbla stannar du.
- **Ge upp:** finns ingen surrender vid bordet tar du kort.
- **Ingen dubbling efter delning:** dela 2:or och 3:or bara mot 4 till 7, 6:or mot 3 till 6 och 4:or inte alls.
- **Drar dealern på mjuk 17 (H17)** ändras några få beslut, bland annat dubblas 11 även mot ess.

18+. Grundstrategin sänker husets fördel men tar inte bort den. Stödlinjen: 020-81 91 00.